



E-Mail Einstellungen in Microsoft Outlook 2003


1. Starten Sie das Programm Outlook und wählen Sie in der Menüleiste Extras->E-Mail Konten.



2. Im neu geöffneten Einstellungsfenster wählen Sie die Option „Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen“.



3. Wählen Sie im nächsten Schritt POP3 für den „klassischen“ E-Mail-Abruf oder IMAP für einen automatischen Abgleich der E-Mails auf dem Server und in Ihrem Outlook aus. Die Erläuterungen zu POP3 und IMAP finden Sie in unseren FAQ's. In diesem Beispiel verwenden wir POP3.



4. Tragen Sie nun gemäss folgendem Bild die Serverdaten in die Felder ein. Hans Muster entspricht in diesem Fall Ihrem Namen, h.muster@beispiel.ch entspricht der E-Mail-Adresse, die Sie im Confixx erstellt haben. Der Posteingangsserver ist derselbe wie der Postausgangsserver, in Ihrem Falle Ihre bei uns registrierte Domain (hier beispiel.ch). Den Usernamen haben Sie bei der Erstellung des E-Mail Postfachs in Confixx erhalten. Das von Confixx zugeteilte oder von Ihnen gesetzte Passwort tragen Sie unterhalb ein.

Wichtig: Nachdem Sie diese Daten eingetragen haben, noch nicht auf Weiter klicken! Es müssen noch „Weitere Einstellungen...“ vorgenommen werden.

5. Wie bei Punkt 6 erwähnt, klicken Sie jetzt auf den Button „Weitere Einstellungen...“ auf der rechten Seite.

Es öffnet sich ein neues Fenster. Wechseln Sie hier in den Reiter „Postausgangsserver“. Setzen Sie den Haken bei „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ und lassen unten die Einstellung „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“. Schliessen Sie die erweiterten Einstellungen danach mit dem OK-Button.

6. Sie befinden sich nun wieder im Fenster von Punkt 4. Kontrollieren Sie nochmals Ihre Angaben und klicken Sie dann auf „Weiter“.
Eine Finish-Seite zeigt sich Ihnen und Sie haben Ihr Mailkonto erfolgreich eingerichtet. Klicken Sie auf „Fertig stellen“ um die Einstellungen abzuschliessen.

